


Anleitung für die P+ Remote für Android & iOS Tablets & Smartphones

Video Anleitung: <https://youtu.be/zVj8UYE8iIE>




1) Die VR-Brille in das WLAN bringen

- Im Hauptmenü links unten auf das WLAN-Symbol mit dem grünen Laserstrahl klicken




- Im WLAN-Menü auf der virtuellen Tastatur das WLAN-Passwort eingeben und auf „Connect“ drücken



2) Das Tablet oder Smartphone in das gleiche WLAN bringen

- Im Tablet unter „Einstellungen“ bei „Netzwerk & Internet“ das WLAN-Passwort eingeben



Alternativ können Sie mit Ihrem Android Smartphone oder Tablet einen Hotspot einrichten und die VR-Brille darüber verbinden.

Achtung: Diese Hotspot-Variante funktioniert nur mit Android Geräten.

3) Die P+ Remote App aus App Stores laden:

Android



[Download aus Google Play Store](#)

iOS




[Download aus Apple Store](#)

4) Auf dem Tablet oder Smartphone

- Die Magic Horizons App starten

P+ Remote App



- Dann auf das blinkende WLAN-Symbol zum Verbinden klicken

Verbinden



5) In der VR-Brille

- Mit dem grünen Laserstrahl auf das „Verbinden“ Ketten-Symbol klicken

Verbinden



Wichtig bei Apple iOS Geräten:

- Beim ersten Öffnen der P+ App erscheint ein Hinweis:
- „P+ Remote möchte zu Geräten in deinem lokalen Netzwerk eine Verbindung herstellen“
- Hier auf „**Erlauben**“ klicken – sonst funktioniert die P+ App nicht
- Danach die P+ App auf dem iOS Gerät **schließen** und nochmal **neu starten**

6) Auf dem Tablet / Smartphone

- Abhängig von Ihrer lokalen WLAN-Geschwindigkeit können Sie bis zu 10 VR-Brillen verbinden
- Für jede angeschlossene VR-Brille wird eine Zahl in **oranger** Farbe angezeigt
- Wenn alle VR-Brillen verbunden sind, drücken Sie „Alle VR-Brillen registriert“




Verbinden

Die VR-Brille und das Tablet oder Smartphone sind nun verbunden. Die Steuerung der VR-Brille erfolgt nun über das Tablet oder Smartphone.

7) Bedienung Tablet & Smartphone

- Im Hauptmenu wählt man zwischen dem Vorschau-Trailer, den Playlisten und den Einzelanwendungen aus, stellt Sprache, Lautstärke und Sitz/Liegendposition ein



Einzelanwendung

- In der Einzelanwendung startet man die einzelnen VR-Anwendungen
- Mit den weißen Pfeilen scrollt man zu weiteren VR-Anwendungen
- Mit Klick auf das weiße Türsymbol unten kommt man wieder zum Hauptmenü zurück



- Nach Klick auf eine VR-Anwendung startet diese und man ist im Abspielmenü
- Dort kann man die Lautstärke einstellen, anhalten, per Video sehen was in der VR-Brille läuft und die verbleibende Restlaufzeit sehen
- Wenn mehrere VR-Brillen angeschlossen sind, können Sie zwischen ihnen wechseln, indem Sie auf das VR-Kopf-Symbol klicken
- Mit Klick auf das „X“ Symbol wird die laufende VR-Anwendung beendet und man ist wieder zurück im Einzelanwendungs-Menü

